

Achtung: Abschaltung Reiter „Konto-Nr.“ zum 8.2.2012

Die VR-Kennung ist Ihr neuer, sicherer Zugang zu Ihrem OnlineBanking. Statt mit Ihrer Kontonummer melden Sie sich mit Ihrer 19-stelligen VR-Kennung oder wahlweise mit einem Alias, den Sie selbst bestimmen können, an.

Die Vorteile der VR-Kennung

- Alternativ zur VR-Kennung können Sie einen Alias (Benutzernamen) bestimmen. Mit diesem selbstgewählten Alias wird der Anmelde-Prozess für Sie einfacher.
- Der Alias besteht aus 7 bis 35 Zeichen, wobei Buchstaben, Ziffern oder auch Sonderzeichen möglich sind. Beispiele: „Mustermann 11“, „Peter Mustermann privat“, „Mustermann_Kegelverein“. Daher sollte Ihr Alias für Sie leicht zu merken, für Außenstehende aber schwer zu erraten sein. Akzeptiert werden nur Namen, die noch nicht bei unserer Bank vergeben wurden.
- Um die Übersicht über Ihre Konten zu behalten, können Sie bei uns mehrere Kennungen führen. Den Kennungen können unterschiedliche Konten zugeordnet werden – beispielsweise getrennt nach Privat-, Firmen- und Geschäftskonten.
- Die VR-Kennung bietet die Möglichkeit, Konten automatisch in PC-Zahlungsverkehrsprogrammen wie z. B. VR-NetWorld oder ProfiCash anzulegen.
- Die Sicherheit Ihrer Daten steigt.

Die PIN bleibt!

Wenn Sie sich mit der VR-Kennung oder dem Alias im OnlineBanking anmelden, verwenden Sie nach wie vor Ihre bestehende PIN. Sie lässt sich ebenso wie die VR-Kennung oder der Alias jederzeit ändern.

Wenn Sie Fragen zur VR-Kennung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Ablauf der Umstellung

Nachfolgend wird der Umstellungsablauf beschrieben:

Login

Sie melden sich zunächst normal über die Kontonummer und persönliche PIN im InternetBanking an.

**Willkommen in der Online-Filiale
der Volksbank Niedergrafschaft eG**

Wenn Ihr Konto noch nicht für die Nutzung der Online-Filiale freigeschaltet ist, helfen wir Ihnen gerne weiter. Wenden Sie sich dazu an Ihren Kundenberater.

VR-Kennung **Konto-Nr.**

Bitte geben Sie Ihre Kontonummer sowie die dazugehörige PIN ein.

Konto-Nr.

PIN



Alias vergeben

Der Umstellungsassistent leitet Sie anschließend zur Vergabe des Alias.


Assistent Alias vergeben

Sehr geehrter Nutzer unserer Online-Filiale,

zur Vereinfachung des Login-Vorgangs ändern wir das Anmeldeverfahren für Ihr Online-Banking. Zukünftig führen Sie den Login über einen von Ihnen gewählten Benutzernamen (Alias) in Verbindung mit Ihrer PIN durch. Unser Umstellungsassistent begleitet Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Alias-Vergabe.

Alias direkt vergeben

Umstellungsassistent direkt nutzen



Alias später vergeben

Umstellungsassistent zu einem späteren Zeitpunkt nutzen


Sie können entscheiden, ob Sie direkt einen Alias vergeben möchten. Wenn dies nicht der Fall ist, erscheint beim nächsten Login automatisch wieder diese Abfrage.


Soll der Alias direkt vergeben werden, wird nach dem Betätigen der Schaltfläche "Weiter" in folgende Maske verzweigt:

Übersicht "VR-Kennungen"

VR-Kennung verwalten

Kunde 243 - Gerda

VR-Kennung	Alias	Letzte Nutzung	Aktion
> VRK627		04.11.2011	

 = Zugeordnete Konten anzeigen

[Zurück zur Übersicht](#)

Nach Betätigen der Schaltfläche "Alias anlegen/ändern" können Sie in der Folgemaske den Alias eingeben.

Alias anlegen/ändern

Alias bearbeiten

Kunde 243 - Gerda

Bei der Änderung des Alias beachten Sie bitte folgendes:

Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Der Alias darf nicht mit "VRK" beginnen.


Erlaubte Zeichen zur Vergabe des Alias sind:

- Großbuchstaben (A-Z)
- Kleinbuchstaben (a-z)
- Ziffern (0-9)
- Zulässige Sonderzeichen - ! \$ % & / = ? * + , . ; : _ @
- Leerzeichen (außer am Anfang des Alias)

Aktuelle(r) VR-Kennung /Alias VRK627

Neuer Alias (7 bis 35 Stellen)

Neuen Alias bestätigen

[Zurück zur Übersicht](#)  [Alias ändern](#)


Besonderheiten bei Nutzung eines Zahlungsverkehrsprogramms

Sollten Sie zur Abwicklung Ihrer Geschäfte ein Zahlungsverkehrsprogramm nutzen, nehmen Sie auch dort nach Vergabe des Alias Anpassungen vor.

Dabei muss in den Bankstammdaten anstatt der Kontonummer nun die VR-Kennung (nicht der vergebene Alias!) eingesetzt werden.


Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

Melden Sie sich wie gewohnt im InternetBanking über die Homepage an. Wählen Sie anschließend den Reiter „Service & Verwaltung“ aus.



Service & Verwaltung > Sicherheit	
Informationen zu Ihrem aktuellen Login	
Aktive Kunden-Nr.	243
Aktive VR-Kennung/Alias	Gol
Aktives Kundenprofil	Privatkunde
Aktives TAN-Verfahren	Sm@rtTAN plus
Letzte TAN-Nutzung	05.08.2010 um 13:57 Uhr
> VR-Kennung verwalten	

Unter dem Auswahlpunkt „VR-Kennung verwalten“ können Sie Ihre VR-Kennung einsehen. Bitte notieren Sie sich die Nummer und starten Sie anschließend Ihr Zahlungsverkehrsprogramm.



Kunde 243 - Gerda			
VR-Kennung	Alias	Letzte Nutzung	Aktion
> VRK627	Gol	03.11.2011	i


[i](#) = Zugeordnete Konten anzeigen

[Zurück zur Übersicht](#)

Eingabe der VR-Kennung in der VR-NetWorld-Software

Wählen Sie in der Navigation „Bankverbindungen“ aus.


Markieren Sie die entsprechende Bankverbindung, so dass diese schwarz hinterlegt ist und wählen Sie anschließend über die rechte Maustaste die Funktion „Bearbeiten“.



The screenshot shows a navigation menu on the left with the following items: Gefriergemeinschaft, Bankverbindungen (highlighted), Kontenübersicht, Reports, Protokolle, and Nachrichten. To the right is a table with the following data:

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut
HBCI PINTAN	Volksbank Niedergrafschaft	28069926	VB Niedergrafschaft

Unter dem Navigationsbereich „Bankverbindungsdaten“ muss nun im Feld VR-Kennung/Konto-Nr. die VR-Kennung eingetragen und gespeichert werden.



The screenshot shows the 'Bankverbindung bearbeiten' dialog box. The 'Bankverbindungsdaten' section contains the following fields:

- Bankleitzahl: 28069926
- Kreditinstitut: VB Niedergrafschaft
- Kundennummer: 12345678
- URL/IP-Adresse: I-PINTAN.GAD.DE/cgi-bin/hbciservlet (Umgehung)
- Komm. Dienst: HTTPS
- Schlüsselstatus: synchronisiert (7, 0, 0)
- VR-Kennung/Konto-Nr: VRK123456789 (highlighted)
- HBCI/FinTS-Version: <automatisch>

The 'Aktionen' section contains the following buttons:

- Synchronisieren
- INI-Brief drucken
- Schlüssel/Profil wechseln
- PIN sperren

At the bottom of the dialog are the buttons: OK, Abbrechen, Überehmen, and Hilfe.

Führen Sie bitte anschließend eine Synchronisation der Bankverbindung durch.

Ggf. erhalten Sie hierbei den Hinweis, dass weitere Konten gefunden wurden, die im Programm angelegt werden können. Sofern Sie dieses nicht wünschen, entfernen Sie bitte die Auswahl bei diesen Konten und schließen anschließend den Vorgang ab.

Eingabe der VR-Kennung in Profi cash

Wählen Sie auf der Profi cash-Einstiegsseite unter „Stammdaten“ den Menüpunkt „HBCI-Verwaltung“ aus. Selektieren Sie nun die gewünschte Bankverbindung über das PullDown-Menü und wählen anschließend „Bearbeiten“.

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: ? VBNG PIN/TAN [Bearbeiten...]

Bankleitzahl: 28069926
Kundennummer: 12345678
VR-Kennung/Konto-Nr: 1234567890
Sicherheitsmedium: PIN / TAN

Verzeichnis Sicherheitsdateien: A:\ [...]
aktiver Chipkartenleser: CYBERJACK-USB32

[Benutzerdaten aktualisieren] [Freistellungsdaten anzeigen] [Statusprotokoll holen]

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

[PIN ändern]	[TAN-Liste anfordern]	[PIN sperren]
[PIN-Sperre aufheben]	[TAN-Liste anzeigen]	[TAN-Liste freischalten]
	[TAN-Generator ummelden]	[TAN-Liste sperren]
		[TAN-Generator synchronisieren]

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

[Sicherheitsdatei lesen]	[Chipkarten-Transport-PIN ändern]
[Chipkartendaten lesen]	[Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen]

[Speichern] [Beenden]

In das Feld „VR-Kennung/Kontnummer“ pflegen Sie nun bitte Ihre VR-Kennung ein und speichern diese.

HBCI-Parameter

HBCI-Kürzel: ? VBNG PIN/TAN (frei wählbar) [Löschen]

Sicherheitsmedium / -verfahren: Chipkarte Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei PIN / TAN [Leeren/Neu]

Benutzerdaten

Bankleitzahl: 28069926 [Bankparameter]
Kundennummer: 12345678 [Benutzerparameter]
VR-Kennung/Konto-Nr: **VRK1234567890123456** [TAN-Verfahren ...]
PIN: [TAN-Medien ...]

Kommunikationsparameter

Internet-Adresse: https://HBCI-PINTAN.GAD.DE/cgi-bin/hbciservlet [Zugang...]

nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen

[K] [<] [>] [>|] [Speichern] [Beenden]

Anschließend synchronisieren Sie bitte noch die Bankverbindung über die Auswahl „Benutzerdaten aktualisieren“. Ggf. erhalten Sie hierbei den Hinweis, dass weitere Konten gefunden wurden, die im Programm angelegt werden können. Sofern Sie dieses nicht wünschen, entfernen Sie bitte die Auswahl bei diesen Konten und schließen anschließend den Vorgang ab.

Eingabe der VR-Kennung bei sonstigen Zahlungsverkehrsprogrammen

Die Umstellung bei anderen Zahlungsverkehrsprogrammen sollte ähnlich der oben genannten Vorgehensweise funktionieren, d. h. in den entsprechenden Konfigurationsdateien ist i. d. R. die Kontonummer durch die VR-Kennung zu ersetzen. In Einzelfällen können aber auch andere Eingaben erforderlich sein. In diesem Fall entnehmen Sie bitte die erforderlichen Schritte dem Anwendungshandbuch Ihres Zahlungsverkehrsprogramms oder kontaktieren Sie die Produkthotline.